

UVV Dokumentation Letzte Änderung: **2020/03/17 14:30**

Inhaltsverzeichnis

- Datenimport** 1
 - Grundlegend 1
 - Welche Daten: 1
 - Aktualisierungen: 1
 - Neuer Ersatzteil Import 2020 1
 - Objekte: 2
 - Ersatzteile: 2
 - Kundenstamm: 2
 - Ansprechpartner: 3

Datenimport

Grundlegend

Daten, die in die UVV-Websoftware importiert werden sollen, werden im CSV Format zur Verfügung gestellt.

Format der CSV Daten

Feldtrenner	Semikolon
Feldbegrenzer	Doppeltes Anführungszeichen (optional)
Zeichensatz	ISO-8859-1

Dateien, die auf den Webserver hochgeladen werden, sollten im Dateinamen keine Leerzeichen enthalten, Unterstrich ist erlaubt, komplett klein geschrieben sein und das Datum enthalten, also „artikelliste_uvv_17012012.csv“ anstatt „Artikelliste UVV 17122012“

Welche Daten:

Die UVV Websoftware benötigt folgende Daten:

- Objekte (oder Varianten, Artikel, Teile)
- Ersatzteile
- Kunden
- Ansprechpartner

Aktualisierungen:

Datensätze werden nur komplett aktualisiert, das heißt: Ändern sich die Kundendaten, muß der komplette Kundenstamm neu importiert werden. Damit die Daten konsistent bleiben, braucht jeder Datensatz eine eindeutige Kennung, mehr dazu in den Details.

Details: Es folgt die detaillierte Beschreibung der einzelnen Importtypen

Neuer Ersatzteil Import 2020

Feldname	Pflicht	Beschreibung
Identnummer	ja	Eindeutige Teilenummer laut TopM
Teilenummer.Lieferant	nein	Teilenummer laut altem System Hartmann
Kopf.Teilenummer	ja	Teilenummer laut neuem System Hartmann
Kopf.Bezeichnung	ja	Bis 255 Zeichen (Benötigt für die Auswahl des Objekts)
Bezeichnung2		Bis 255 Zeichen (Wird bei der Auswahl mit angezeigt)
Bezeichnung3		Bis 255 Zeichen
Bezeichnung4		Bis 255 Zeichen
Warengruppe	ja	Ganzzahl für die Zuordnung zu den Objektgruppen

Feldname	Pflicht	Beschreibung
UWG1	nein	Ganzzahl für die Zuordnung zur Unterwarengruppe 1 [Standard 0 oder leer]
UWG2	nein	Ganzzahl für die Zuordnung zur Unterwarengruppe 2 [Standard 0 oder leer]
Länge		
Durchmesser		
InternesKennzeichen		Interne Flags für TopM, in der UVV noch nicht genutzt

Objekte:

Feldname	Pflicht	Beschreibung
Teilenummer	ja	Eindeutiger Schlüssel (Bis 255 Zeichen)
Bezeichnung	ja	Bis 255 Zeichen (Benötigt für die Auswahl des Objekts)
Bezeichnung2		Bis 255 Zeichen (Wird bei der Auswahl mit angezeigt)
Bezeichnung3		Bis 255 Zeichen
Bezeichnung4		Bis 255 Zeichen
Warengruppe	ja	Ganzzahl für die Zuordnung zu den Objektgruppen
Freifeld		

Beispiel csv-Datei:

```
Teilenummer;Bezeichnung;Bezeichnung2;Bezeichnung3;Bezeichnung4;Warengruppe;Freifeld
54788;Ketten Super Alloy SA, 10x30mm;Schwarz;Güteklasse 8;;93;N
54791;Ketten Super Alloy SA, 13x39mm;Schwarz;Güteklasse 8;;93;N
54794;Ketten Super Alloy SA 16x48mm;Schwarz;Güteklasse 8;;93;N
```

Ersatzteile:

Feldname	Pflicht	Beschreibung
Teilenummer	ja	
Bezeichnung	ja	
Bezeichnung2		
Bezeichnung3		
Bezeichnung4		
Warengruppe	ja	
Freifeld		
Millimeter		

Kundenstamm:

Feldname	Pflicht	Beschreibung
Nummer	ja	
Name	ja	
Name-1		
Name-2		
Strasse		

Feldname	Pflicht	Beschreibung
PLZ		
Ort		
Ansprechpartner		
Zeilentyp		

Ansprechpartner:

Feldname	Pflicht	Beschreibung
Nummer	ja	
Firma	ja	
Abteilung		
Funktion		
Vorname		
Nachname	ja	
PLZ		
Ort		
Strasse		
E-Mail		
Zeilentyp		

Letzte Änderung: **2020/03/17 14:30**